

Wechsel zur Cloud-Lizenzierung

Nutzern Cloud-Lizenzen zuweisen	4
Option 1: Bestehenden WebKey zuweisen	5
Option 2: Create new WebKey	5
Allgemeine Hinweise	10

1. Rufen Sie folgende Webseite auf und scrollen Sie nach unten.
<https://www.sw.siemens.com/de-DE/support-services/global-premium-support-numbers/>

Dort finden Sie den Link zur „Lizenzverwaltung“.

Support-Links		
Konto- und Zertifizierungsressourcen	Herunterladbare Ressourcen	Vermächtnisse/historische Ressourcen
WebKey-Kontoverwaltung Registrieren Sie sich für ein neues Konto oder verwalten Sie ein bestehendes Konto.	Dienstprogramm "Composite ID" (CID)	Legacy-Produkte herunterladen* Greifen Sie auf Legacy-Produkte zu und laden Sie sie herunter.
Lizenzverwaltung * Fordern Sie eine elektronische oder Notfallkopie Ihrer FLEXIm-Lizenz an.	Zusammengesetzte HostID registrieren *	GTAC-Dokumentation Greifen Sie auf die Dokumentation zu Legacy-Produkten zu.
EULA und Wartungs-, Verbesserungs- und Supportbedingungen Greifen Sie auf Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen und produktspezifische Supportbedingungen zu.		Historische Dokumentation Greifen Sie auf historische Dokumentationen für viele Siemens-Produkte zu.

Hinweis:

Nachdem der Wechsel vollzogen wurde, sind die Optionen „**Kennwörter und Lizenzdateien**“ sowie „**Produktaktivierung**“ nicht mehr wählbar. Um zur Nodelocked-Lizenzierung zurückzukehren, wenden Sie sich an unsere Hotline.

E-Mail: cadhotline-de.vi@vargroup.com

Tel.: +49 821 262756-10

2. Loggen Sie sich mit Ihren WebKey-Zugangsdaten ein.

SIEMENS

Anmelden

Neuer Benutzer? [Konto erstellen](#)

E-Mail

Kennwort 👁 Einblenden

Kennwort vergessen?

Anmelden

3. Wählen Sie auf der Lizenzverwaltungsseite „Cloudaktivierte Lizenz“.

Home

Emergency License

Composite Host ID

Wählen Sie unten die Lizenzverwaltungsfunktion aus.

Notfallkennwörter und Lizenzdateien Rufen Sie temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab. Mit diesen Informationen können Sie Ihre Systeme für einen begrenzten Zeitraum starten. Der für Sie zuständige Kundendienstmitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben. Konfigurationsbericht Zeigen Sie Lizenzen an, die für bestimmte Standorte und Computer registriert werden müssen. Sold-To/Install Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Sold-To/Install-ID an. Zusammengesetzte Host-ID Die Seite zur Eingabe der und mit Informationen zur CID (Composite Host ID, zusammengesetzte Host-ID).	Kennwörter und Lizenzdateien Rufen Sie Kennwörter oder Lizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab. Cloudaktivierte Lizenz Klicken Sie hier, um die Lizenzierungsmethode von der computergebundenen Methode in die cloudaktivierte Methode zu ändern. Cloudaktivierte Lizenzen erfordern eine Internetverbindung und eine Benutzeranmeldung. Diese Änderung gilt für alle Produkte auf der Sold-To/Install-Liste. Produktaktivierung Klicken Sie hier zur Aktivierung und Verwaltung Ihrer computergebundenen (node-locked) Solid Edge oder Ihrer I-Deas Lizenzen. Bill-To Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Bill-To-ID an.
---	--

4. Bestätigen Sie den Wechsel zu cloudaktiviertem Konto.

Home

Emergency License

Composite Host ID

Wechsel zu cloudaktiviertem Konto bestätigen

Durch Klicken auf Bestätigen ändern Sie Ihre Lizenzierungsmethode in die cloudaktivierte Lizenzierung. Sobald diese Änderung durchgeführt wurde, müssen Sie Produkte zu WebKey-Benutzern hinzufügen, die Ihrer Installation zugewiesen sind. Beim Zuweisen von Produkten haben Sie die Möglichkeit, nach Bedarf neue WebKey-Benutzerkonten zu erstellen.

Sobald Sie auf Bestätigen klicken, um das Konto wieder zur computergebundenen Lizenzierungsmethode zu ändern, müssen Sie sich über Ihren Geschäftspartner oder den für Ihr Kundenkonto zuständigen Vertreter an Siemens wenden.

Wichtiger Hinweis: Nur Produkte mit aktiver Wartung sind für die cloudaktivierte Lizenzierung verfügbar.

Bestätigen

Abbrechen

Bei aktiver Cloud-Lizenzierung sind Home Use Lizenzen nicht verfügbar. Jedoch können sich die Nutzer über einen Online-Login anmelden, dazu ist ein Internetzugang zwingend erforderlich.

- Verfügbare Lizenzen werden in der Liste aufgeführt.

Home

Emergency License


Cloud Enabled License

Not Assigned	
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User

Cancel

Nutzern Cloud-Lizenzen zuweisen


1. Wählen Sie den Schalter „Assign User“, um einem Benutzer eine Lizenz zuzuweisen.
(Wir empfehlen im ersten Schritt eine Standardlizenz zuzuweisen und erst danach spezifische Add-ons)



2. Es sind zwei Optionen verfügbar:

2.1. Wählen Sie einen bestehenden WebKey aus der Drop-down-Liste und wählen Sie „**Submit**“, um einem bestehenden WebKey eine Lizenz zuzuweisen. Der Nutzer wird per E-Mail benachrichtigt, dass seine Cloud-Lizenz zur Nutzung bereitsteht.

2.2. Wählen Sie „**Create New WebKey**“, um einen neuen WebKey zu erstellen.



Option 1: Bestehenden WebKey zuweisen

Klicken Sie auf den Schalter „Submit“, nachdem Sie einen bestehenden WebKey ausgewählt haben.



Home Emergency License

Cloud Enabled License

Assign "SE289: Solid Edge Classic" to this Webkey user: GTACTesting Submit Cancel


To enable Solid Edge Cloud Enabled licensing, complete the following steps:

1. With Solid Edge closed, run the License Utility from the Start menu → Solid Edge → Licensing group.
2. In the License Utility, select the option I am Cloud enabled, and then click OK.

Whenever you start Solid Edge, the system will prompt you to log in using your WebKey. To log in, you must be connected to the Internet.

Option 2: Create new WebKey

1. Falls Sie „Create new WebKey“ gewählt haben, erscheint ein Eingabefeld wie abgebildet. Geben Sie dort Ihre Kontaktdaten ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „Submit“. Sie erhalten eine E-Mail mit der Benachrichtigung, dass ein neuer WebKey für Sie erstellt wurde und dass dieser aktiviert werden muss.



Home Emergency License

Cloud Enabled License

Create Cloud Enabled User Account :

Email Address:

First Name:

Last Name:

Phone Number:


Language: English

Submit Cancel


1. New Webkey users should receive an email with the subject line, "Getting the most from your recent Siemens PLM order." Follow the instructions in that email to set the initial password for your WebKey account.
Note: The WebKey user name is the e-mail address used to create the account. Click here to resend the email with the link to set your initial password.
2. With Solid Edge closed, you can then run the License Utility from the Start menu → Solid Edge → Licensing group.
3. In the License Utility, select the option I am Cloud enabled, and then click OK.

Whenever you start Solid Edge, the system will prompt you to log in using your WebKey. To log in, you must be connected to the Internet.

2. Sie erhalten eine Benachrichtigung darüber, dass Ihre WebKey-Anfrage versendet wurde.



3. Alle Nutzer, denen ein neuer WebKey zugewiesen wurde, erhalten eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Nachdem dieser angewählt wurde, öffnet sich eine Webseite, auf der Sie ein neues Passwort vergeben können. Erst danach ist die neue Lizenz nutzbar.



Hinweis:

Nach der Erstellung des neuen WebKeys muss Ihr Administrator zurück zur Lizenzmanager-Administrationsseite kehren und dem neuen WebKey eine Lizenz zuweisen.

4. Wurde Ihnen erfolgreich ein WebKey zugeordnet, erhalten Sie eine E-Mail mit der Anleitung, wie Sie Ihren Rechner auf die Cloud-Lizenzierung umstellen.

Your Solid Edge license is available

Your WebKey user account has been assigned a license of Solid Edge and is available for installation and use. To download and install Solid Edge click [here](#) and follow the installation instructions. By default, your installation of Solid Edge is licensed to the machine on which it is installed.

Switching to Cloud Enabled ([Learn more](#))

To switch to cloud enabled, do the following:

1. If you have not set the initial password for your WebKey user account, follow the link in the email you received, titled: Getting the most from your recent Siemens PLM order.
Note: Your WebKey user name is the e-mail address entered when your account was created. [Click here to resend the email with the link to set your initial password.](#)
2. After Solid Edge is installed, if it is running, exit it, and then run the License Utility from the **Start** menu → **Solid Edge** → **Licensing** group.
3. In the License Utility, select the option **I am Cloud enabled**, and then click **OK**. Whenever you start Solid Edge, the system will prompt you to log in using your WebKey. To log in, you must be connected to the Internet.

Note: To complete the installation of the new version any prior versions of Solid Edge must be uninstalled from the machine using Windows Programs and Features.

Customer information:

Name: THE COMPANY
Sold-To ID: 0000000000

To share ideas with other users:

Join the [Solid Edge Community](#) and learn from our users, our partners, and our Siemens application experts and developers from around the world. [Sign up and participate in the Solid Edge Community today!](#)

5. Sie müssen folgende Schritte durchführen, um zur Cloud-Lizenzierung zu wechseln:
- 5.1. Öffnen Sie das Lizenzdienstprogramm (Windows Startmenü/ Siemens Solid Edge).
- 5.2. Wählen Sie dort „**Ich bin cloudaktiviert**“.

Solid Edge-Lizenzdienstprogramm



SE_LICENSE_SERVER:
29000@

COMPOSITE2:

Wählen Sie Ihre Lizenzoption:


☐ Lizenzdatei
☐ Ich habe ein Abonnement
☐ Aktivierungscode
☒ **Ich bin cloudaktiviert**
☐ Lizenzservername
☐ Siemens-Lizenzierungswebsite
☐ Ich möchte Free 2D Drafting verwenden
☐ Ich möchte den Viewer-Modus verwenden

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie über einen Anmeldenamen und ein Kennwort für die Cloud verfügen. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, damit Sie sich anmelden und Solid Edge ausführen können. Klicken Sie auf "OK" um die Anmeldeseite zu öffnen.


Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe", um weitere Informationen zur cloudaktivierten Lizenzierung zu erhalten, und sehen Sie sich das Kapitel zu Lizenzierungsoptionen im Solid Edge-Installations- und -Lizenzierungshandbuch an.

6. Nach dem Klick auf „OK“, wird die Lizenz des Benutzers automatisch durch eine Cloud-aktivierte Lizenz ersetzt.

Der Dialog „Solid Edge Cloud Gateway – Sign In“ erscheint. Dort können Sie sich mit Ihren WebKey-Daten anmelden.



7. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint der Dialog „Solid Edge Gateway – Angemeldet“.



8. Klicken Sie auf „Solid Edge starten“. Es ist zwingend erforderlich, eingeloggt zu bleiben, um Solid Edge nutzen zu können.
9. Sie können mit Solid Edge nun wie gewohnt arbeiten. Sie dürfen den Dialog nur minimieren, denn sobald Sie den Dialog schließen oder sich ausloggen, geht die Verbindung zum Lizenzserver verloren und Sie können Solid Edge nicht mehr starten.


Das folgende Zeichen befindet sich in der Taskleiste, wenn Sie den Dialog minimieren haben.



10. Starten Sie Solid Edge.

Klicken Sie auf „Datei“ und anschließend, ganz unten, auf „Über Solid Edge“. Im erscheinenden Fenster sehen Sie Ihre Lizenz sowie die aktive Nutzung des Gateways.






Hinweis:

Falls Ihre zugewiesene Lizenz nicht erscheint, kontaktieren Sie Ihren Administrator.

Allgemeine Hinweise

- Falls der WebKey-Zugang fehlgeschlagen ist, startet Solid Edge nur im „Free 2D Drafting“-Modus.
- Neu erstellte WebKeys können sich Lizenzen nicht selbst zuweisen. Diese WebKeys sind einzigartig und haben nicht dieselben Berechtigungen wie ein Administrator-WebKey. Folgende Meldung erscheint, falls versucht wird die Lizenz-Administrator-Webseite zu erreichen.



- Erfolgreich zugewiesene Lizenzen kann der Administrator auf der Lizenz-Administrator Webseite-einsehen.

Cloud Enabled License	
Not Assigned	
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
SE289 : Solid Edge Classic	Assign User
Ken Wilson (gtactesting)	
SE289 : Solid Edge Classic	Reassign User