

# Lizenzierung Siemens PLM Software

## Wichtige Informationen zur Lizenzgenerierung

**Für die Generierung der Lizenzdatei ist die Angabe der Identifikationsnummer Composite ID (CID) zwingend notwendig. Sollte eine nicht korrekte Composite ID angegeben werden, ist eine Lizenzierung nicht möglich.**

**Die Korrektur der Lizenzdatei kann nur über einen HostID-Switch durchgeführt werden. Dieser kann 1-2 Tage Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen und ist für Kunden ohne Wartungsvertrag mit erheblichen Kosten verbunden.**

## Adress-/Personendaten

Firma: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Str. / Hs-Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

## Identifikationsnummern für die Lizenzgenerierung

### Angabe Lizenzserver

CID: \_\_\_\_\_

Hostname: \_\_\_\_\_

# Lizenzierung Siemens PLM Software

## Ermittlung der CID und des Hostnamens


### Begriffserklärung

Composite ID	auch CID genannt, wird aus unterschiedlichen Hard- und Software Identifikationsnummern von einem Computer ermittelt. Sofern sich eine Hardware- oder Softwarekomponente ändert (Bsp. Netzwerkkarte, Betriebssystem) ist eine Neugenerierung der Lizenzdatei erforderlich.
Host Name	auch Computernamen genannt, ist der festgelegte Name des Computers.

### Anleitung zur Ermittlung der CID und des Hostnamens

Führen Sie das Programm „getcid.exe“ auf dem Server, der als Lizenzserver verwendet werden soll, aus.

- Starten Sie das Tool „getcid.exe“ auf dem Lizenzserver  
Das Tool finden Sie in der Datei „Lizenzgenerierung Solid Edge – CID-Ermittlung (ZIP)“ auf unserer Webseite unter:  
[www.varindustries.de/downloads/hilfen/solid-edge/solid-edge-installationshilfen/allgemeine-installationshilfen-fuer-solid-edge](http://www.varindustries.de/downloads/hilfen/solid-edge/solid-edge-installationshilfen/allgemeine-installationshilfen-fuer-solid-edge)



```
C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer\getcid.exe

Multiple composite hostids (CIDs) indicate you have multiple network adapters.
You should select the first CID or the most appropriate CID based on the network
adapter which is currently active. The Siemens PLM Software licensing CIDs
for this host "LIC_SERVER_01" are:

COMPOSITE=3DEC7751A68D - Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
                        (MAC : FEC4BB339AC0)
COMPOSITE=5B4C2EAD1907 - Dell Wireless 1601 802.11 a/g/n Adapter #2
                        (MAC : 4466C459C570)

Press the ENTER key to continue...
```

Sie benötigen den Host-Namen und die Composite ID (CID) der Ethernet-Netzwerkkomponente und NICHT die der Wireless-Komponente.

Sofern Sie sich nicht sicher sind, welche CID anzugeben ist, ziehen Sie Ihren Administrator zu Rate oder kontaktieren Sie unseren Support: Tel.: +49 821 262756-10,  
E-Mail: [cadhotline-de.vi@vargroup.com](mailto:cadhotline-de.vi@vargroup.com)