

# Lizenzierung Nodelocked Solid Edge 2023 (v2210)



Um Solid Edge 2023 (v2210) mit einer sogenannten Einzelplatzlizenz (Nodelocked-Lizenz) zu betreiben, sind folgende Schritte nötig:

## **Inhalt**

1.	Installieren Sie Solid Edge 2023 (v2210)	. 2
	Ermittlung der "Composite 2	
	Produktaktivierung (Download der Lizenz)	
	Installieren einer Nodelocked-Lizenz	



## 1. Installieren Sie Solid Edge 2023 (v2210)

Installieren Sie Solid Edge 2023 genau nach Anleitung, jedoch überspringen Sie den Punkt "Speicherort der Lizenzdatei im Solid Edge InstallShield-Assistenten".




Dieser wird zum Schluss ausgewählt - siehe Punkt 4.

## 2. Ermittlung der "Composite 2"



Rufen Sie das Lizenzdienstprogramm über das Windowsstart-Menü auf.


# **^ VARINDUSTRIES**



Notieren Sie den Wert "Composite2" zur Erstellung des Computers in der Lizenzverwaltung im Siemens Support Center (oder später mit Copy & Paste einfügen).

# **A VARINDUSTRIES**

## 3. Produktaktivierung (Download der Lizenz)



**Zum Support Center** 

Rufen Sie folgende Webseite (Siemens) auf:

https://www.plm.automation.siemens.com/global/de/support/

Klicken Sie auf "Lizenz Verwaltung" und anschließend auf "Lizenzen".

#### **SIEMENS**




- 1. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- 2. Geben Sie Ihr Kennwort ein.
- 3. Klicken Sie auf "Anmelden".

Haben Sie noch keinen WebKey-Account oder Ihre Daten nicht mehr?

Nehmen Sie den Leitfaden zur Erstellung eines WebKey-Accounts zur Hand.

# **A VARINDUSTRIES**



Ändern Sie ggf. die Sprache auf "Deutsch".

Klicken Sie auf "Produktaktivierung".



#### Kennwörter und Lizenzdateien

Wählen Sie das Produkt und die Version aus, für das bzw. die Sie Kennwörter oder Lizenzdateien generieren möchten. Wenn Ihre Installation mehr als ein Produkt umfasst, wählen Sie das Produkt aus, das am häufigsten verwendet wird.

Produkt: Version:



- 1. Wählen Sie das eingesetzte Produkt.
- 2. Wählen Sie die Version, die verwendet werden soll.
- 3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf "Fortfahren".



#### Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf Neuen Computer erstellen, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.

Schritt 2: Klicken Sie auf Lizenzdatei generieren, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.

Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die Computerbezeichnung.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	28/02/2018	Demo	000000001

Detail ausblenden

Klicken Sie auf "Neuen Computer erstellen", um einen Rechner anzulegen und eine Lizenz zuzuweisen.

#### Produktaktivierung

Schritt 1: Geben Sie die Bezeichnung des Computers ein, den Sie aktivieren möchten. Die Computerbezeichnung wird verwendet, um diesen Computer später zu identifizieren, falls Sie ihn bearbeiten möchten. Geben Sie eine Bezeichnung ein, die sich gut merken lässt und den Computer an Ihrem Standort eindeutig identifizier.

Schritt 2: Geben Sie die Seriennummer des Datenträgers (Volume-ID) ohne den Bindestrich des Computers ein. Die Seriennummer des Datenträgers befindet sich in der rechten oberen Ecke des Dialogfelds des Dienstprogramms für Solid Edge-Lizenz, das mit Solid Edge geliefert wurde. Sie wird auch als Datenträger-Seriennummer angezeigt, wenn Sie den Befehl "vol c:" von einer Eingabeaufforderung ausführen.

Schritt 3: Klicken Sie auf "Erstellen", um den Computer zu erstellen.

Schritt 4: Klicken Sie auf Produkte zuweisen, um dem neuen Computer Produkte hinzuzufügen.

Hinweis Die Solid Edge Composite ID (SE-CID) ist für ST4-Lizenzdateien erforderlich. Wenn Sie mithilfe des Computers verbunden sind, den Sie gerade aktivieren, können Sie auf Nummer abrufen klicken, um Ihren SE-CID-Wert zu erhalten. Um den Wert manuell abzurufen, laden Sie das SE-CID-Dienstprogramm auf den Computer herunter, den Sie aktivieren möchten, und führen Sie es aus. Das Dienstprogramm kann hier heruntergeladen werden: Siemens PLM-FTP-Server




\*Erforderliches Feld




- 1. Vergeben Sie einen beliebigen Rechnernamen.
- Geben Sie die Compsite 2 des Rechners an, für den diese Lizenzierung angedacht ist oder klicken Sie auf "Nummer abrufen".
- 3. Klicken Sie auf "Erstellen".

# **A VARINDUSTRIES**



Nachdem der Rechner erstellt wurde, kann dieser in der Liste der erstellten Rechner ausgewählt werden.

Klicken Sie auf den erstellten Rechner.



Wählen Sie "Produkte zuweisen".

#### Nicht zugewiesene Lizenz(en)

ID	Produkt-ID	Lang	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
	SE289	GER	Solid Edge Classic Node Lock	31/01/2016	DEMO	000000001	<sup>1</sup> Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	31/01/2016	DEMO	000000001	Zuweisen

Fertigstellen

- 1. Wählen Sie die Lizenzen und Zusatzmodule, die dem Rechner zugewiesen werden sollen.
- 2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "Fertigstellen".





#### 4. Installieren einer Nodelocked-Lizenz

Sobald Sie Ihre Lizenz aktiviert haben, müssen Sie sie für die Verwendung zur Verfügung stellen.

Es empfiehlt sich, die Lizenzdatei wie gewohnt in das Verzeichnis "C:\...\Solid Edge 2023\Preferences" zu kopieren.


#### Achtung:

Generell kann die Lizenzdatei an einem beliebigen Ort abgelegt sein. Sie darf nach dem Zuweisen aber nicht gelöscht werden, da bei der Zuweisung der Lizenz eine Umgebungsvariable mit dem Pfad zur Lizenzdatei angelegt wird.

Verwenden Sie das Solid Edge-Lizenzdienstprogramm, um den Speicherort Ihrer Lizenzdatei zu definieren.



- 1. Wählen Sie im Windows-Startmenü die Option "Siemens Solid Edge 2022" → "Lizenzdienstprogramm" aus.
- 2. Wählen Sie "Lizenzdatei" (1)
- 3. Suchen Sie nach Ihrer Lizenzdatei, und klicken Sie dann auf "Öffnen" (2)
- 4. Um die Lizenzierung abzuschließen, klicken Sie auf "OK".



5. Starten und testen Sie Solid Edge 2023.

# Sie benötigen Hilfe bei der Installation?

Gerne übernehmen wir die Installation und Lizenzierung als Dienstleistung für Sie. Kontaktieren Sie hierzu einfach unsere Servicehotline unter **+49 821 262756-10**.