

Installationsanleitung Solid Edge 2025 (2410)

Inhalt

Allgemeine Hinweise	2
Systemanforderungen	3
1. Installation von Solid Edge 2025 (2410)	4
1.1 Sichern Sie Ihre Einstellungen und Präferenzen:	4
1.2 Laden Sie Ihre Einstellungen und Präferenzen:	5
2. Software abrufen:	6
3. Neue Version installieren:	7

Allgemeine Hinweise

Diese Installationsanleitung enthält allgemeine Information zur **Installation von Solid Edge 2025 (2410)**.

Nach der Installation ist eine Lizenzierung des Programms erforderlich. Die Anleitungen zur Lizenzierung von Solid Edge (Nodelocked oder Floating) finden Sie hier: www.varindustries.de/downloads/hilfen/solid-edge

Diese Installationsanleitung richtet sich an Administratoren oder Benutzer mit Administratorrollen, die Solid Edge installieren möchten. Der Zugriff auf ein Konto mit Administratorrechten ist erforderlich, um die in dieser Anleitung beschriebenen Aktionen durchzuführen.

Um **Software-Downloads** zu erhalten, benötigen Sie einen WebKey-Zugang für die Nutzung des Siemens Digital Industries Software Supports. Das **Freeware-Antivirusprogramm Avira** identifiziert auf Windows-Plattformen gelegentlich fälschlicherweise einige Solid Edge-DLLs als infizierte Dateien. Wenn Sie Avira auf einen Windows-Computer verwenden und auf dieses Problem stoßen, verwenden Sie bitte die Avira-Option, die Dateien vom Scanvorgang mit Avira auszuschließen. Darüber hinaus sind auch **F-Secure-Antivirenprogramme** dafür bekannt, die Leistung von Solid Edge in einigen Szenarien zu beeinträchtigen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Installation komplett durch und überprüfen Sie die notwendigen Systemanforderungen vor Beginn der Installation.

Nach der Installation: Für genauere Informationen und die optimale Einstellung des Systems lesen Sie bitte unbedingt die „**readme.htm**“-Datei. Diese befindet sich nach dem Entpacken im Ordner „**Solid Edge**“ des Installationsverzeichnisses.

Systemanforderungen

Solid Edge 2025 (2410) wurde für folgende Systeme zertifiziert:

Empfohlene Konfiguration

- Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64-Bit), Versionen unter aktivem Microsoft-Support
- ODER
- Windows 11 Enterprise oder Professional, Versionen unter aktivem Microsoft-Support
- 10 GB erforderlicher Speicherplatz für die Installation (einschließlich der Voraussetzungen)
 - 32 GB Arbeitsspeicher (RAM) oder mehr
 - Microsoft Office 2021 und Microsoft Office 365 Business
 - Farbtiefe: True Color (32-Bit) oder 16 Millionen Farben (24-Bit)
 - Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
 - Video-RAM: 2 GB
 - Moderne und beliebte Browser wie Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox.

Mindestkonfiguration

- Windows 10 Enterprise oder Professional (nur 64 Bit), Versionen unter aktivem Microsoft-Support
- 10 GB erforderlicher Speicherplatz für die Installation (einschließlich der Voraussetzungen)
- 16 GB RAM für kommerzielle Benutzer und 8 GB RAM für akademische Benutzer
- 65.000 Farben
- Bildschirmauflösung 1920 x 1080

Hinweise:

- Windows Home Edition wird nicht unterstützt.
- Microsoft Office 2019 wird nicht mehr unterstützt
- Wir empfehlen, Solid Edge nicht auf Server-Betriebssystemen zu verwenden.


1. Installation von Solid Edge 2025 (2410)

1.1 Sichern Sie Ihre Einstellungen und Präferenzen:

Ab der Version Solid Edge 2024 können Ihre Einstellungen und Präferenz zwischen den verschiedenen Versionen übertragen werden. Der Assistent für Einstellungen und Präferenzen ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen für einen Rechner und Anwender zu sichern und wiederherzustellen.

Bei der **Deinstallation von Solid Edge 2024** werden Sie gefragt, ob Sie die Einstellungen und Präferenzen sichern wollen.

In den früheren Versionen müssen Sie diese Funktion manuell auslösen. Den Einstellungs- und Präferenzassistenten finden Sie im Windows Menü unter Solid Edge.



Die Einstellungen werden in einer Datei mit der Endung. sepref gesichert. Die Datei kann auch mit 7zip geöffnet und angesehen werden.

Gesichert und bereitgestellt werden:

Einstellungen der Registry



Dateien aus Appdata

Den Preferences mit Unterordnern

Vorlagedateien

1.2 Laden Sie Ihre Einstellungen und Präferenzen:

Bei der erneuten Installation werden Sie gefragt, ob Sie eine vorhandene Sicherung der Einstellungen und Präferenzen laden wollen.



Sollten auf Ihrem Rechner noch andere Solid Edge-Versionen installiert sein, müssen Sie diese vorab deinstallieren.

Bitte **deinstallieren Sie in diesem Zuge auch die KeyShot.exe**. Die aktuelle KeyShot-Version wird bei der Neuinstallation automatisch mitinstalliert.

Die Deinstallation nehmen Sie vor unter: *Einstellungen -> Apps -> Apps & Features*


Nach der Deinstallation der Programme empfehlen wir **dringend den Neustart Ihres Rechners**.

2. Software abrufen:


Starten Sie im [Siemens Support Center \(www.siemens.com\)](https://www.siemens.com) den Download (WebKey-Zugang erforderlich).

Wählen Sie die gewünschte Version (1) aus. Sie sehen nun alle Downloads für diese Version.


Wählen Sie den Ordner Solid Edge 2025 (2410) (2).



Wählen Sie „Release“ (1) und klicken Sie auf „Solid_Edge_2025_2410.zip“ (2) um den Download zu starten.




Sie können optional das neueste verfügbare Update herunterladen. Wählen Sie dazu im Dropdown-Menü „Solid Edge 2025 (2410) Updates“.




3. Neue Version installieren:

Der Download der Installationsdatei erfolgt als 7zip. Datei. Bitte entpacken Sie diese und gehen in den Ordner Solid Edge




Dort wählen Sie die setup.exe aus und entweder gehen Sie auf Öffnen oder Sie installieren mit Adminrechten.



Während der Installationsschritte erscheint folgender Bildschirm.

- Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen (1).
- Wählen Sie den gewünschten Modellierungsstandard aus (2); normalerweise ist dies „DIN Metrisch“.
- Optional: Wählen Sie Ihre Lizenz vorab aus (3). Die Lizenz kann auch nach der Nutzung zugewiesen werden.
- Klicken Sie auf Installieren (4).



- **Starten Sie Ihr System neu** und melden Sie sich erneut als Administrator an.
- Optional laden Sie das neueste verfügbare Update herunter (siehe Punkt 2) und installieren es.
- Sollten Sie während der Installation noch keine Lizenz ausgewählt haben, folgen Sie unseren Anleitungen unter: www.varindustries.de/downloads/hilfen/solid-edge
- **Starten und testen Sie danach Solid Edge 2025.**

Sie benötigen Hilfe bei der Installation?

Gerne übernehmen wir die Installation und Lizenzierung als Dienstleistung für Sie.
Kontaktieren Sie hierzu einfach unsere Servicehotline unter **+49 821 262756-10**.